

BeOS FAQ

Александр Симонов aka Archon, Воскресенье, 11 Июль 2004, 06:07

Q: Где можно скачать BeOS?

A: Сайт <http://www.bebits.com/> посвящен ПО для BeOS. Дистрибутив можно легко найти, посмотрев в TOP 10 в правой части экрана. Его размер в зависимости от количества идущего с ним ПО варьируется от 45 до 200 мегабайт.

Q: Почему после установки BeOS не запускается?

A: Потому что систему можно напрямую запустить только из-под Windows 95/98. Создайте загрузочную дискету и загрузитесь с нее.

Q: Я запустил BeOS, но вижу только черный экран. Однако, красная лампочка состояния винчестера мигает, стало быть, идет загрузка.

A: Попробуйте отключить аппаратный видеоускоритель путем перевода режима Windows 95/98 в 640x480, 16 цветов и перезагрузиться. Должно помочь. Однако, для нормальной работы придется ставить еще одну систему из класса NT или Linux.

Q: BeOS загрузилась в черно-белом режиме 640x480. Что делать?

A: Не установлен драйвер видеокарты. Зайдите на сайт <http://www.bebits.com/> (раздел Drivers) и найдите там драйвер для вашего типа видеокарты.

Q: Как поменять внешний вид окон?

A: Нажмите Ctrl+Alt+Shift и щелкните на кнопку главного меню. Появится пункт "Window Decor...". Там выберите одну из нескольких тем (BeOS, AmigaOS, MacOS 8, Windows 95/98).

Q: Как получить доступ к дискам FAT/ext2?

A: Щелкните правой кнопкой на свободной области рабочего стола, наведите на пункт "Mount", и выберите диск, который надо монтировать. Чтобы монтировать сразу все диски, выберите подпункт "Mount All".

Q: Я щелкнул два раза на окне и оно куда-то делось. Как его восстановить?

A: Окна в BeOS автоматически сгруппированы по приложению-родитель, найдите в списке приложений нужное и восстановите окно. Окна "" принадлежат приложению "Tracker".

Q: Как настроить удаленный доступ к Интернету?

A: Войдите в главное меню, наведите на пункт "Preferences", далее выберите подпункт "DialUpNetworking". Щелкните на надписи "Click to add", выберите пункт "New". Введите имя соединения (не имеет значения какое). Введите справа от надписи "Phone number" номер дозвонки, от надписи "User name" - имя пользователя для входа в сеть, и от надписи "Password" - ваш пароль. Далее следует настроить модем. В этом же окне нажмите на кнопку "Modem". Появится окошко с настройками модема. Выберите из списка сверху наиболее близкую модель. Из второго списка выберите порт для подключения (посмотрите на системный блок, если модем подключен к верхнему порту, то выберите serial1, если к нижнему - serial2. Если порт только один, то он - serial1). Выберите скорость вашего модема (чаще всего она равна 57600). Рядом с надписью "Redial % time(s) on busy signal" поставьте

BeOS FAQ

<http://www.osrc.info/plugins/content/content.php?content.45>

желаемое количество попыток дозвона. Проверьте, что переключатель "Tone-Pulse" стоит на
правильном положении. Нажмите кнопку "Done". Все, модем настроен, подключение тоже.
Теперь в трее появилась еще одна иконка, символизирующая состояние подключения. Для
того, чтобы начать дозвон до провайдера, щелкните на иконке и выберите пункт "Connect".
По окончании сеанса не забудьте опять щелкнуть и отсоединиться, выбрав пункт
"Disconnect".

Q: Как настроить поддержку кириллицы?

A: Это делается в два этапа. Во-первых, нужно импортировать из Windows русские шрифты.
Подмонтируйте диск с ОС Windows, зайдите в папку со шрифтами. Далее, зайдите в
домашний каталог (пункт home на рабочем столе), в папке "config" должна быть подпапка
"fonts". Создайте внутри подпапку "ttfonts" (пишется с одной "f") и скопируйте туда все
содержимое папки со шрифтами путем перетаскивания из одного окна в другое. Теперь
зайдите в главное меню, выберите пункт "Preferences", и щелкните на подпункте "Fonts".
Нажмите кнопку "Rescan". Ура, наши шрифты появились в списке. Смените шрифт "Plain font"
и "Bold font" на Arial и Arial Bold (или подобные, типа Helvetica или Tahoma), а "Fixed font" - на
Courier New. Размер лучше всего уменьшить до 11 (у всех шрифтов). Все, первый этап
завершен, начинаем второй. Заходим на <http://www.bebits.com/> и скачиваем программу
Switcher. Разzipовываем в домашний каталог и устанавливаем ее. Ура, теперь появилась
иконка в трее. Теперь надо настроить раскладки. Щелкаем правой кнопкой мыши на иконке,
и, не отпуская ее (!), щелкаем на пункт "Settings". Если надо, то меняем способ переключения
(по умолчанию - Ctrl-Shift). Все, настройка завершена. Перезапускаем систему.

Q: Я набрал текст в редакторе. Почему при открытии его в Windows вместо букв показываются
крюкозябры?

A: Потому что кодировка в Windows - CP-1251, а в BeOS (как и в Linux) - Unicode UTF-8.
Откройте текст в Word-е или аналогичном редакторе типа StarWriter.

Свой вопрос можно прислать на e-mail: [linux\[at\]rin.ru](mailto:linux[at]rin.ru)

